

# 中国語を入力するための設定方法

## 【1】\*WindowsXPでの中国語入力設定方法\*


WindowsXPのパソコンをお使いの方は、特別なソフトを購入しなくてもパソコンで中国語の入力が可能になります。以下の設定を行い、中国語の入力を試して下さい。

### 中国語IMEの設定

デフォルトでは日本語IMEしか使用することができません。

日本語IMEバーの上で右クリックをします。

メニューが表示されるので、ここで**設定**を選択して左クリックします。



『テキストサービスと入力言語』画面が開きます。

「既定の言語 (L)」は『日本語 - Microsoft Natural Input 2003』

「インストールされているサービス (I)」は『JP 日本語 Microsoft IME Standard 2003 と Microsoft Natural Input 2003』だけが表示されていると思います。

確認できたら、「インストールされているサービス (I)」の左にある[追加(D)]を左クリックします。



『入力言語の追加』画面が開きます。


「入力言語 (I)」は日本語が表示されています。その横に[プルダウン]があります。

[プルダウン]を左クリックし、言語を展開します。

中国語は『中国語(中国)』と『中国語(台湾)』があります。

簡体字は『中国語(中国)』、繁体字は『中国語(台湾)』になります。


使用する中国語を選択して、左クリックします。



中国語（中国）を選択すると、その下のプルダウンに『Chinese (Simplified) - Microsoft Pinyin IME 3.0』が表示されるので[OK]を左クリックします。



登録された結果は以下のようになります。



[適用]→[OK]の順にクリックして設定完了です。

この状態で『日本語IME バー』の『JP』の箇所を左クリックすると、切り替えできる言語が展開されます。中国語を左クリックすると中国語が入力可能な状態に切り替わります。




## 【2】 \* Windows7 での中国語入力設定方法 \*


Windows7 には以下の五種類の中国語入力法があります。QuanPin、ShuangPin、ZhengMa は XP と同じ、ABC 入力スタイルは新機能、**New Experience** は XP 「**微软拼音输入法**」の新バージョンになります。

- QuanPin
- ShuangPin
- ZhengMa
- ABC 入力スタイル
- New Experience

1.まずは画面右下の言語バーを右クリックし、[設定]をクリックします。



2.次に現れた画面で[追加]をクリック、次の画面では言語一覧の「Chinese (simplified,PRC)」の下から『簡体字中国語－Microsoft PinYin New Experience』のチェックボックスにチェックを入れます。



[適用]→[OK]の順にクリックして設定完了です。

3.中国語入力に切り替えるには言語バーの[JP]をクリックし、「Chinese」を選択します。なお、日本語に戻す時は同じ様に「Japanese」を選択します。

















### Microsoft PinYin New Experience の言語バー

言語バーとは、画面右下に表示されている、下の画像のような、文字の入力に関する設定や機能の変更などを行う為のツールです。



言語バーの各アイコンをクリックする事で、設定を変更することが出来ます。以下の ( ) 内はショートカットキーです。Alt+Shift ならば、Alt を押しながら Shift を押す事でアイコンクリックと同じ操作が出来ます。簡体字/繁体字切り替えとメニュー呼び出しにはショートカットキーはありません。

	入力言語切り替え (Alt+Shift)。上述の通りです。
	修正。
	入力ツール切り替え。複数のキーボードレイアウトを選択している場合に切り替えます。
	入カスタイル切り替え。
	中国語/英語入力切り替え (Shift)。拼音での漢字の入力と、アルファベットの入力の切り替えです。アルファベットのサイズは次の半角/全角によって変わります。
	半角/全角切り替え (Shift+Space)。空白や数字・アルファベットの半角/全角を切り替えます。
	句読点/コンマ・ピリオド切り替え (Ctrl+. (コンマ))。句読点を「読点と句点」、「コンマ・ピリオド」で切り替えます。
	文字セット切り替え。
	ソフトキーボード。
	IMEパッド。
	オプションメニュー。
	ヘルプ。英語を読んでも心が折れない人だけ挑戦してください。このサイトに解説していることが書いてあるはずです。
	上段: 言語バーをツールバーに入れたり出したりします。
	下段: オプション。XPでの動作と同じです。

### 【3】 \*Mac での中国語入力設定方法\*


- ①デスクトップ上の入力メニュー（「あ」や「A」などの文字が囲まれているマーク）を選択
- ②[“言語環境”を開く]を選択すると、設定画面が開きます
- ③簡体字をピンインで入力するための設定は、[simplified chinese]にチェックを入れ、[ITABC]にチェックを入れます
- ④設定画面を閉じます（これで中国語入力ができるようになります）

実際に中国語を入力する際は、デスクトップ上の入力メニューを選択し、中国語入力モードに変更します。

## 中国語入力の方法

\*中国語入力を可能にするには、まずパソコンで中国語IMEの設定を完了させてください。

“日本語IME バー”（【図1】）の[JP]の箇所を左クリックすると、切り替えできる言語が展開されます。[中国語（中国）]を左クリックすると、簡体字中国語が入力可能な状態に切り替わります（【図2】）。




（【図1】日本語IME バー）



（【図2】中国語入力可能な状態）


### (1) ピンインだけで入力する方法

①入力したい中国語のピンインを、ローマ字入力します。例えば「你」を入力したい場合、この文字のピンインは「ni」なので「n」に続けて「i」を入力します（【図3】）。




（【図3】「n」と「i」を入力）

②スペースキーを押すと、ピンインが中国語の文字に変換されます（【図4】）。



（【図4】ピンインを変換）

③変換された文字でよければ、Enter キーを押して決定してください。他の変換候補を表示させたい場合は、カーソルキー（4 個セットの矢印が刻印されているキー）の右向き（→）の矢印を押してください（【図5】）。各候補についている数字の番号を入力して決定してください。



（【図5】 他の変換候補を表示）

## (2) ピンイン+声調で入力する方法

①入力したい中国語のピンインと声調を、ローマ字および数字で入力します。例えば「你」を入力したい場合、この文字のピンインは「ni」、声調は第3 声なので、「n」に続けて「i」を入力、さらに「3」を入力します。すると自動的に中国語の文字に変換されます（【図6】）。



（【図6】 「n」、「i」、「3」を入力）

②他の変換候補を表示させたい場合は、カーソルキー（4 個セットの矢印が刻印されているキー）の右向き（→）の矢印を押してください（【図7】）。同じピンイン・同じ声調の文字の候補が表示されます。各候補についている数字の番号を入力して決定してください。



（【図7】 同じピンインと声調の  
他の変換候補を表示）

ご不明な点があった場合は  
**(株) 早稲田総研インターナショナル**までお問い合わせください。  
e-mail : tc-support@list.waseda.jp  
Tel : 03-5286-8030